


Installering af Oygo på Windows 10

Åben en browser og kopier dette link ind:

https://www.recordit.nu/wp-content/uploads/2018/01/Oygo_3_6_1.zip



Ok

Næste

Næste

Ændre sti til den lokalebruger under %appdata% = f.eks.
C:\Users\xx\AppData\Roaming\Vidicode\Oygo

Næste

Næste


Fjern vinge og tryk næste

Installer

Færdig

Cancel


Cancel




Tryk nej

Gå i Options og Setup


Den er ok



Skal se ud som på billedet



Aktiver de medfulgte licenser




Ving 'Export recordings to Call Recorder Apresa' af hvis det skal bruges.

IP Name or IP Adress = Navn eller IP-adresse til Recorder


Username = Brugernavnet magen til det der er oprettet i Skype og Recorderen

Password = Skype/Recorder password


Ving Delete after upload af




Skal se ud som på billedet for at starte op automatisk



Skal se ud som på billedet hvis brugere ikke skal kunne tilgå opsætningen og password sættes



Skal se ud som på billedet (der er ikke ændret noget)



Tryk 'Apply'

Gå i Options og Device

Tjek om det er det rigtige headset

The screenshot shows the 'Devices' window with the following settings:


- Devices: Mikrofon (Jabra PRO 9470)
- Basic (selected tab)
- Start/Stop
- Volume
- Extra
- Enable recording by this device:
- Device name: Mikrofon (Jabra PRO 9470)
- Recording Channel: Overordnet lydstyrke
- Record playback device: Højtalere (Jabra PRO 9470)
- Buttons: Apply, Cancel, Help

Indstillingerne skal se ud som nedenfor


The screenshot shows the 'Devices' window with the following settings:

- Devices: Mikrofon (Jabra PRO 9470)
- Basic
- Start/Stop (selected tab)
- Volume
- Extra
- Enable recording by this device:
- Start/stop a recording: Automatic
- Off-hook:
- Skype:
- Audio detection:
- Skype for Business:
- Automatic recording start/stop audio level: 38
- Stop recording after audio is below stop level for: 15 Seconds
- Pre-Recording Period: 0 Seconds
- Buttons: Apply, Cancel, Help

Indstillingerne skal se ud som nedenfor



Ingen ændringer



Test at der kommer tale begge veje og at der eksporteres til Recorderen.